

## Problema usuarios aparecen como nobody

- **Problema:** En océano **los usuarios aparecen como nobody**.
- **Razón:** Tras un apagón y varios intentos por parte de seal de comunicarse con chueca a través de Ldap, seal puso el servicio de Ldap en estado de "maintenance"

```
admin@seal:/oceano$ sudo svcs -xv svc:/network/ldap/client:default
Password:
svc:/network/ldap/client:default (LDAP client)
State: maintenance since February 6, 2013 03:17:25 PM CET
Reason: Start method failed repeatedly, last died on Killed (9).
  See: http://illumos.org/msg/SMF-8000-KS
  See: man -M /usr/share/man -s 1M ldap_cachemgr
  See: /var/svc/log/network-ldap-client:default.log
Impact: This service is not running.
```

- **Solucion:**

Poner a funcionar el Ldap:

```
admin@seal:/oceano/gmeteo$ sudo svcadm clear svc:/network/ldap/client:default
```

Aun así no funciona, **los usuarios aparecen como nobody en oceano**

1. desmonta forzadamente (umount -fl) en oceano /vols/seal
2. paro samba y autofs en oceano.
3. y reinicio los servicios de nfs/server y de mapid de seal.

```
svcs -l svc:/network/nfs/server:default

fmri      svc:/network/nfs/server:default
name      NFS server
enabled   true (temporary)
state     online
next_state none
state_time February 6, 2013 03:17:28 PM CET
logfile   /var/svc/log/network-nfs-server:default.log
restarter svc:/system/svc/restarter:default
contract_id 107
dependency require_any/error svc:/milestone/network (online)
dependency require_all/error svc:/network/nfs/nlockmgr (online)
dependency optional_all/error svc:/network/nfs/mapid (online)
dependency require_all/restart svc:/network/rpc/bind (online)
dependency optional_all/none svc:/network/rpc/keyserv (disabled)
dependency optional_all/none svc:/network/rpc/gss (online)
dependency optional_all/none svc:/network/shares/group (multiple)
dependency optional_all/none svc:/system/filesystem/reparse (online)
dependency require_all/error svc:/system/filesystem/local (online)

root@seal:svcadm restart nfs/server
root@seal:~# svcadm -v restart mapid
```

## Problema Stale file handle

- **Problema:** Después de reiniciar Seal varios nodos muestran con el mensaje "Stale file handle" cuando se intenta entrar a un directorio.
- **Solucion:** Forzar el desmontaje del directorio: umount -fl /vols/seal